

SCHNITTBOGEN

BRIGITTE KREATIV NR. 1_2015


DAS WIRD IHR MANTEL

Brigitte KREATIV

Brigitte KREATIV


SO NEHMEN SIE MASS

Für jeden Mantel brauchen Sie drei Längen (mit Ärmeln vier) und vier Umfänge wie in der Zeichnung rechts angegeben. Die **VORDERLÄNGE** für das Oberteil messen Sie vom inneren Schulterpunkt am Halsansatz über die Brustspitzen bis zur Taillenhöhe. Die **ÄRMELLÄNGE** messen Sie von der Schulterkugel über den leicht angewinkelten Ellenbogen bis zur gewünschten Länge. Die **BRUSTTIEFE** ist die Länge vom inneren Schulterpunkt am Halsansatz bis zur Brustspitze. Die **ROCKLÄNGE** geht von der Taille bis zum gewünschten Rocksäum. Der **BRUSTUMFANG** wird über den Brustspitzen und unter den Schulterblättern gemessen, der **UNTERBRUSTUMFANG** unterhalb der Brust. Den **TAILLENUMFANG** messen Sie an der schmalsten, den **HÜFTUMFANG** an der stärksten Stelle.



Normale Größen für Damen-Oberbekleidung

Bezeichnung/Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Taillenumfang	65	68	72	76	80	84	89	94	100
Hüftumfang	90	94	98	102	106	110	115	120	125



SO SCHNEIDEN SIE DEN MANTEL ZU:

SCHNITTLINIEN:

Größe S - - - - -
Größe M x x x x x x x x x x x x
Größe L - - - - -
Größe XL - - - - -

SCHNITTTEILE:

1 Vorderteil-Hälfte, zusammensetzen (Teil 1 mit Teil 1x)
Rückenteil-Hälfte aus Vorderteil-Hälfte herauskopieren, zusammensetzen (Teil 1 mit Teil 1x)
2 Taschenteil, 2-mal zuschneiden

Die Schnittteile mit den Taschen-Ansatzzeichnungen und den Stellen für die Druckknöpfe mit einem Kopierrädchen auf dünnes Papier kopieren, die Rückenteil-Hälfte (1a) ist in der Vorderteil-Hälfte eingezeichnet. Beim Zuschneiden auf den Stoff-Strich (er muss beim fertigen Mantel von oben nach unten verlaufen) und das Muster achten! Teflonfuß beim Steppen des beschichteten Stoffes benutzen. Alle Nähte mit einem Baumwolltuch bügeln.

SO WIRD'S GEMACHT:

1 ZUSCHNITT: Den Stoff, rechts auf rechts, zur Hälfte legen. Beim Schmittauflegen (siehe Auflageplan) den Stoff-Strich beachten! Alle Schnittteile mit rundherum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden, jedoch bei den Halssausschnittkanten, Ärmellängen, der Mantellänge und den vorderen Kanten ohne Nahtzugabe. Taschen-Ansatzzeichnungen mit Schneiderkreide, wie im Schnitt angegeben, markieren. Zum Einfassen der Stoffkanten aus dem beschichteten Viskosestoff 4 cm breite Streifen in entsprechender Länge zuschneiden.
2 NÄHEN: Alle Nahtzugaben und Schnittkanten mit den Streifen aus dem beschichteten Viskosestoff einfassen. Die Streifen rechts auf rechts an die Schnittkanten bzw. Nahtzugaben legen, 0,8 cm von der Kante entfernt feststeppen, Streifen um die Schnittkanten bzw. Nahtzugaben herumlegen und von rechts im Schatten der Naht durchsteppen, dabei den umgeschlagenen Streifen mitfassen. Streifen bis knapp an die Steppnaht zurückschneiden.
RÜCKENTEIL: Bei den Rückenteil-Hälften die Nahtzugaben in der rückwärtigen Mitte wie beschrieben einfassen. Rückenteil-Hälften rechts auf rechts legen und die rückwärtige Naht steppen.

Nahtzugaben mit einem Tuch auseinanderbügeln.
VORDERTEIL-HÄLFTEN MIT TASCHENTEILEN: Je ein Taschenteil zeichengemäß (rechts auf rechts) an die Vorderteil-Hälften steppen. Nahtzugaben an den Nahtenden einschneiden, Nahtzugaben zusammen wie beschrieben einfassen. Jeweils das zweite Taschenteil auf das angesteppte Teil (rechts auf rechts) legen, Taschennaht schließen und die Nahtzugaben zusammen wie beschrieben einfassen. Tascheneingriffe an den Enden feststeppen.
VORDERTEIL-HÄLFTEN UND RÜCKENTEIL: Schulter- und Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zusammen wie beschrieben einfassen. Ärmel- und Seitennähte schließen, Nahtzugaben zusammen wie beschrieben einfassen.
ÄRMELLÄNGEN: Einfass-Streifen rechts auf rechts zum Kreis schließen. Ärmellängen wie beschrieben einfassen.
HALSAUSSCHNITT: Schnittkante wie beschrieben einfassen.
MANTELLÄNGE: Schnittkante wie beschrieben einfassen.
VORDERTEIL-HÄLFTEN: Vordere Schnittkanten wie beschrieben einfassen.
DRUCKKNÖPFE zeichengemäß annähen.

... DIESER?



MODISCH

MATERIAL: Stoff (42 % Wolle, 42 % Polyacryl, 14 % Polyester, 2 % Polyamid): 200 cm, 145 cm breit, Viskose in Leder-Optik zum Einfassen (54 % Viskose, 46 % Polyurethan): 40 cm, 135 cm breit, 2 große Druckknöpfe, Nähgarn

... ODER LIEBER DIESER?



KLASSISCH

MATERIAL: Stoff (70 % Wolle, 15 % Polyester, 15 % Polyamid): 200 cm, 150 cm breit, Viskose in Leder-Optik zum Einfassen (54 % Viskose, 46 % Polyurethan): 40 cm, 135 cm breit, 2 große Druckknöpfe, Nähgarn



... ODER WIE WÄRE ES MIT DEM?

LÄSSIG

MATERIAL: Stoff (40 % Wolle, 35 % Polyester, 25 % Polyacryl): 200 cm, 145 cm breit, Viskose in Leder-Optik zum Einfassen (54 % Viskose, 46 % Polyurethan): 40 cm, 135 cm breit, 2 große Druckknöpfe, Nähgarn

DAS BRIGITTE NÄH-PAKET EXKLUSIV ZUM BESTELLEN

HIER BEKOMMEN SIE DIE BRIGITTE-NÄH-PAKETE

Den Stoff für jedes Modell, dazu die Viskose in Leder-Optik zum Einfassen, zwei große Druckknöpfe und Nähgarn können Sie zusammen für jeweils 89 Euro plus 6,90 Euro Versand bestellen.

Die drei Mantel-Stoffe gibt es auch einzeln zu bestellen für 39 Euro per Meter.

Bestelladressen:
kreativ.brigitte.de

oder info@brigitte-buege.com
Tel. 040/899 32 86



Den Schnittbogen finden Sie auf der Rückseite. Sie können den Schnitt auch in Ihrer Größe mit allen Nahtzugaben ausgeschnitten für 17 Euro bestellen oder für 5 Euro downloaden unter www.brigitte-buege-online.com